

R-Vision

**Платформа имитации ИТ-
инфраструктуры R-Vision Threat
Deception Platform.**

Руководство по установке

Версия 1.0

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. О продукте.....	4
2. Установка системы	5

Руководство по установке системы Платформа имитации ИТ-инфраструктуры R-Vision Threat Deception Platform (далее по тексту - TDP) содержит пошаговые инструкции по развертыванию системы.


1. О ПРОДУКТЕ

Платформа имитации ИТ-инфраструктуры R-Vision Threat Deception Platform (R-Vision Threat Deception Platform, TDP) представляет собой комплекс технологий цифровой имитации объектов ИТ-инфраструктуры для раннего обнаружения злоумышленников, проникших в корпоративную сеть, и предотвращения атак на ранних этапах.


2. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Чтобы установить систему из образа ISO:

1. Скачайте образ системы по ссылке. Для получения ссылки обратитесь в компанию R-Vision по адресу sales@rvision.pro.
2. Установите для виртуальной машины ISO-образ системы R-Vision в качестве установочного диска.
3. Запустите виртуальную машину. Операционная система CentOS 7 будет установлена и настроена автоматически. Установка операционной системы займет некоторое время. После установки, инсталлятор автоматически отключит виртуальную машину.
4. Демонтируйте образ, из которого выполнялась установка.
5. Повторно запустите виртуальную машину.
6. В консоли отобразится запрос данных для авторизации. Введите следующие данные:
 - a. login: **root**
 - b. password: **pxtm0222**
7. Укажите сетевые интерфейсы, которые будут использоваться при работе с системой и задайте их параметры.



8. Укажите режим работы интерфейса: DHCP или статический адрес.



9. В появившемся окне проверьте и подтвердите заданные вами настройки сетевого интерфейса.
10. Укажите компоненты для установки. Кнопка **OK** запускает установку.
11. Установка выполнена успешно, если на экране не отобразилось сообщение об ошибке и доступен веб-интерфейс Sense.
12. Веб-интерфейс продукта доступен по адресу `http://<ip-address>` или `https://<dns-name>`, если есть внутреннее доменное имя.
13. По умолчанию заданы следующие данные для входа в веб-интерфейс системы:
- Логин: **admin**;
 - Пароль: **admin**.

По соображениям безопасности рекомендуется после установки сменить пароль.